

Combinazione di tasti VoiceOver su tastiera esterna per iPhone/ipad

Prima di tutto dobbiamo conoscere la disposizione dei tasti sulla tastiera. Generalmente le tastiere esterne, quelle non troppo compatte, sono della tipologia QWERTY.

Ovvero:

in basso a sinistra troviamo il tasto FN, di seguito il tasto CTRL, il tasto option, il tasto command e la barra spaziatrice.

A volte il tasto FN non è presente, se prima della barra spaziatrice trovate solo 3 tasti, allora vuol dire che non è presente.

Imparata la posizione di questi tasti di controllo, possiamo partire, diamo per scontato che sappiate scrivere in modalità 10 dita.

i tasti VoiceOver si ottengono premendo i tasti control e option insieme.

Da questo momento questa combinazione la chiameremo VO, questa combinazione è importantissima quando si usa VoiceOver su tastiera.

VO = Ctrl + Opzione

Prima parte. Navigazione, lettura e spostamento.

VO + A Legge tutto. La lettura inizia dalla posizione attuale

VO + B. Legge tutto. La lettura inizia dal primo elemento in alto a sinistra.

Vo + M. Sposta il cursore VoiceOver nella barra di stato.

Vo + H. Emula la pressione del tasto Home. Con questa combinazione torniamo alla schermata Home.

VO + Freccia destra o VO + Freccia sinistra Con questa combinazione navighiamo nella schermata, spostiamo il cursore VoiceOver e sentiamo l'etichetta dell'elemento in cui il cursore si è posizionato.

VO + Barra spaziatrice. Attiva l'elemento in cui si è posizionato il cursore VoiceOver. In poche parole emula il doppio tocco.

Vo + trattino. Emula il tocco con due dita serve per interrompere la lettura di VoiceOver.

VO + Freccia su o VO + Freccia giù Permette di scegliere l'elemento rotore precedente o successivo

VO + Comando + Freccia sinistra o VO + Comando + Freccia destra. Scegliere l'elemento rotore di pronuncia precedente o successivo

VO + Comando + Freccia su o VO + Comando + Freccia giù

Regolare l'elemento rotore di pronuncia

VO + S Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver

Vo + shift + S Attivare o disattivare la tenda schermo

Vo + K Attivare Aiuto VoiceOver

escape Ritornare alla schermata precedente ove possibile o disattivare Aiuto VoiceOver

Seconda parte. La navigazione veloce.

La navigazione veloce, una volta attivata, controlla VoiceOver utilizzando le frecce orizzontali o verticali. La navigazione veloce si utilizza per controllare VoiceOver usando solo i tasti singoli, come solo freccia destra o freccia sinistra.

La Navigazione veloce non è attiva di default.

Per attivare la navigazione veloce, combinare i tasti:

.Freccia sinistra insieme con Freccia destra

ripremere i tasti per disattivare la combinazione veloce.

Una volta attivata la navigazione veloce, la tastiera si comporterà in maniera differente:

Freccia destra o freccia sinistra. Sposta il cursore in avanti o indietro.

Invio. Attiva l'elemento

.Freccia su o Freccia giù Seleziona l'elemento precedente o successivo specificato dalle impostazioni del rotore

Ctrl + Freccia su o Ctrl + Freccia giù. Seleziona il primo o l'ultimo elemento

Opzione-Freccia su, Opzione-Freccia giù, Opzione-Freccia sinistra o Opzione-Freccia destra.

Scorre in alto, in basso, verso sinistra o verso destra. Ad esempio con questa combinazione è possibile scorrere le pagine della schermata home.

.Freccia su insieme con Freccia sinistra o Freccia su insieme con Freccia destra Permette di selezionare una voce del rotore.

Puoi anche selezionare i tasti numerici su Apple Wireless Keyboard per chiamare un numero di telefono in Telefono o inserire i numeri in Calcolatrice.

Terza parte. . Navigare sul web con navigazione veloce e tasti singoli.

Quando visualizzi una pagina web con la funzione Navigazione veloce attiva, puoi utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera per navigare velocemente sulla pagina. La digitazione con singoli tasti ti permette di navigare per tipo di elemento.

Mantieni premuto il tasto Maiuscole mentre digiti la lettera per muoverti all'elemento precedente.

H. Navigazione per Intestazione.

L. Navigazione per link.

R Navigazione per campo di testo.

B. Navigazione per pulsanti

C. Navigazione per per form.

I. Navigazione per immagini.

Navigazione per Navigazione per tabelle.

W. Navigazione per testo statico.

X. Navigazione per elenchi.

M. Navigazione per elementi dello stesso tipo.

1 Titolo livello 1

.2 titolo livello 2

e così avanti fino 6

-Quarta parte. I tasti funzione

Anche le keyboard esterne bluetooth possiedono i tasti funzione.

In realtà ogni tastiera esterna può implementare combinazioni differenti per accedere a diverse funzioni di iphone e ipad, ma possiamo elencare quelle comunemente più usate.

Questi tasti rapidi non sono esclusiva di VoiceOver, ma possono essere utilizzati da tutti.

f1 attiva il pannello di controllo

F2 ricerca spotlight

F3 attiva le tastiera emoji

F4 attiva la tastiera a schermo

F5 si torna alla schermata home

F7 play pausa brani musicali

F10 abbassa il volume

F11 alza il volume