

Guida: Attivare “Ehi Siri” su Mac con VoiceOver

(Per i Mac che supportano l’ascolto della frase “Ehi Siri” o “Siri”)

Questa guida spiega come attivare Siri e l’ascolto vocale “Ehi Siri” usando esclusivamente VoiceOver.

Le istruzioni si applicano ai Mac compatibili con l’attivazione vocale di Siri.

1. Verificare la compatibilità del Mac

Non tutti i Mac possono usare “Ehi Siri”.

La funzione è disponibile sui modelli dotati di microfoni a basso consumo e hardware recente.

I Mac compatibili includono in genere:

- MacBook Air dal 2018 e successivi
- MacBook Pro dal 2018 e successivi
- iMac 2020 e successivi
- iMac Pro
- Mac mini dal 2018
- Mac Pro dal 2019

Se il tuo Mac è uno di questi, puoi procedere.

In caso di dubbio, prova a seguire la guida: se la voce “Ascolta ‘Ehi Siri’” non è presente, significa che il tuo Mac non lo supporta.

2. Aprire le Impostazioni di Sistema con VoiceOver

1. Premere **VO + M** (Control + Opzione + M) per aprire la barra dei menu.
 2. Con **freccia destra**, spostarsi su **Apple**.
 3. Con **freccia giù**, selezionare **Impostazioni di Sistema....**
 4. Premere **VO + Spazio** per aprirle.
-

3. Raggiungere la sezione “Siri e Spotlight”

Il metodo più veloce è usare la ricerca interna:

1. Premere **VO + F7** per portare il focus sul campo di ricerca.
 2. Digitare: **Siri**
 3. VoiceOver annuncerà **“Siri e Spotlight”**.
 4. Premere **VO + Spazio** per aprire la sezione.
-

4. Attivare Siri

All’interno della schermata “Siri e Spotlight”:

1. Premere **VO + Comando + H** per muovere il focus nell’area dei controlli.
2. Con **VO + Frecce**, cercare la voce:
“Chiedi a Siri, interruttore”
3. Premere **VO + Spazio** per attivarlo.

Se Siri non era ancora attivo, il Mac chiederà conferma:
seguire le istruzioni con VoiceOver e premere **VO + Spazio** sui pulsanti proposti.

5. Attivare l'ascolto vocale “Ehi Siri” (o “Siri”)

A seconda del modello e della versione di macOS, possono esserci due varianti:

- **“Ascolta ‘Ehi Siri’, interruttore”**
- **“Ascolta ‘Siri’ o ‘Ehi Siri’, interruttore”**
- Oppure solo **“Ascolta ‘Siri’, interruttore”** nei Mac più recenti con Apple Intelligence.

1. Muoversi con **VO + Frecce** finché VoiceOver non annuncia la voce corrispondente.
 2. Premere **VO + Spazio** per attivarla.
-

6. Configurare “Ehi Siri”

Se l'attivazione vocale richiede una breve configurazione:

1. VoiceOver annuncerà le frasi da pronunciare.
 2. Parlare normalmente verso il Mac seguendo le istruzioni.
 3. Alla fine, VoiceOver confermerà che la configurazione è completata.
-

7. Test della funzione

Per verificare che tutto funzioni:

- Pronunciare **“Ehi Siri”** oppure **“Siri”** (in base al tuo Mac).
 - Se Siri risponde, la funzione vocale è attiva.
-

! Se non trovi l'opzione “Ascolta ‘Ehi Siri’”

Significa una delle seguenti cose:

- Il Mac non supporta l'attivazione vocale.
 - Il Mac utilizza solo la parola di attivazione **“Siri”** (nuovi modelli 2024–2025).
 - Siri non è ancora attivo (ripetere la sezione 4).
-

Conclusioni

Seguendo questi passaggi, è possibile attivare Siri e il comando vocale “Ehi Siri” (oppure “Siri”) usando esclusivamente VoiceOver.